
関学ネットワークサービス

メールソフト&FTPクライアント
設定変更マニュアル

目 次

目 次.....	2
1. メールソフトの設定変更方法.....	3
1.1 メールソフト設定変更方法 Outlook Express の設定例.....	3
2. FTP 接続先の変更について.....	5
1.1 FTP クライアントソフト設定変更方法 FFFTP の設定例.....	5
1.2 FTP クライアントソフト設定変更方法 ホームページ・ビルダー15 の設定例.....	6

1. メールソフトの設定変更方法

このたび、2013年4月1日をもって、関学ネットワークサービス会員ページのリニューアルを実施しました。


つきましては、お使いのメールソフトと、FTPクライアントソフトにおいて、一部、会員様による設定変更の必要がございますので、下記の手順にて、変更をお願いいたします。会員の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご対応のほど、よろしくお願い申し上げます。

1.1 メールソフト設定変更方法 Outlook Express の設定例

1. Outlook Express を立ち上げます。
2. 「ツール」 → 「アカウント」をクリックします。



3. お使いのメールソフトにて、ご利用のアカウントをクリックして、プロパティをクリックします。



4. 「サーバー」をクリックして、下記項目を修正します。

The screenshot shows the 'Server Properties' dialog box for '関学 太郎'. The 'Server' tab is selected. The 'Server Information' section shows 'POP3' as the type, 'kwangaku.net' as the POP3 and SMTP servers. The 'Incoming Mail Server' section shows 'test' as the account name, with a red circle around it and an arrow pointing to it from a red box on the right. The password is masked with asterisks. The 'Security' section has 'Security-protected password authentication' checked. The 'Outgoing Mail Server' section has 'This server requires authentication' checked. Buttons for 'OK', 'キャンセル', '適用(A)', and '設定(E)...' are visible at the bottom.

変更前) test@kwangaku.net
変更後) test
※@以降を削除してください。

- ① 受信メールサーバーの種類：変更なし
- ② 受信メール (POP3)：変更なし
- ③ 送信メール (SMTP)：変更なし
- ④ アカウント名：test@kwangaku.net から test へ変更してください。
- ⑤ パスワード：変更なし
- ⑥ セキュリティで保護されたパスワード認証でログオンする：変更なし
- ⑦ このメールサーバーは認証が必要：変更なし

以上で設定は完了です。

送受信確認を実施する場合は、利用の手引き 2.1 (別紙) の「Outlook Express 5.0 の設定例」をご確認ください。


2. FTP 接続先の変更について

FFFTP は、フリー・ソフトウェアです。下記よりダウンロードできます。（2013 年 4 月 1 日時点）

<http://sourceforge.jp/projects/ffftp/>

1.1 FTP クライアントソフト設定変更方法 FFFTP の設定例

下記は、FFFTP ご利用時のホストの設定です。（Versin1.91）




- ① ホストの設定名：変更なし
- ② ホスト名（アドレス）：変更なし
- ③ アカウント名：test@kwangaku.net から test へ変更してください。
- ④ パスワード/パスフレーズ：変更なし

1.2 FTPクライアントソフト設定変更方法 ホームページ・ビルダー15 の設定例


1. ホームページ・ビルダー15を起動します。



2. 上部メニューから、「サイト」→「転送設定」→「転送設定」をクリックします。



3. 「転送設定」の画面が表示されます。確認する設定を選択し、「編集」をクリックします。



4. 「基本設定」が表示されますので、「転送先フォルダ」の設定内容を確認します。

The image shows a Windows-style dialog box titled "転送設定" (Transfer Settings). It has three tabs: "基本設定" (Basic Settings), "詳細設定" (Advanced Settings), and "転送モード自動判別設定" (Transfer Mode Auto-detection Settings). The "基本設定" tab is selected. Inside the dialog, there is a text box for "転送設定名(N):" which is empty. Below that is a section titled "FTP サーバー設定" (FTP Server Settings). It contains several fields: "プロバイダの選択(P)" (Provider Selection) with a dropdown menu showing "TEST"; "FTPサーバ名(S)" (FTP Server Name) with the text "kwangakunet" and a "参照(R)..." (Browse...) button; "FTPアカウント(U)" (FTP Account) with the text "test"; "FTPパスワード(P)" (FTP Password) with "*****"; and "転送先フォルダ(D)" (Destination Folder) with the text "/home/user/アカウント名/public_html/" and a "参照(B)..." (Browse...) button. The "転送先フォルダ(D)" field is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "キャンセル" (Cancel), and "ヘルプ" (Help).

5. 設定後、OKをクリックして完了となります。